



1. İşlem yapacağımız bilgisayara kolaylık sağlaması için klavyeyi takın. Boşta klavye yoksa görevli masasındaki kullanabilirsiniz.



2. Ekranın sağ tarafına parmağınızı koyarak sola doğru kaydırın.




3. Dikey menüdeki Ayarlar butonuna basın




NOT: E sınav salonundaki ana bilgisayar herhangi bir hata nedeniyle açılmayacak olursa bu dökümandaki adımları uygulamanız gerekmektedir. Buradaki adımları takip ederek yaptığınız değişiklikleri, ana bilgisayardaki sorun giderildiğinde geri almalısınız.

4. Denetim masasına tıklayın




5. Ağ ve Paylaşım Merkezi penceresinde Ethernet yazısına tıklayın:




NOT: Esinav salonundaki ana bilgisayar herhangi bir hata nedeniyle açılmayacak olursa bu dökümandaki adımları uygulamanız gerekmektedir. Buradaki adımları takip ederek yaptığınız değişiklikleri, ana bilgisayardaki sorun giderildiğinde geri almalısınız.

6. Ethernet Özelliklerine tıklayın ve IP4 seçeneğini seçerek Özellikler butonuna basın:




7. Ip Adresi bilgisindeki son hane .70 olarak değiştirin. Yeni adres: 10.200.119.70 olmalıdır.



NOT: Esinav salonundaki ana bilgisayar herhangi bir hata nedeniyle açılmayacak olursa bu dökümandaki adımları uygulamanız gerekmektedir. Buradaki adımları takip ederek yaptığınız değişiklikleri, ana bilgisayardaki sorun giderildiğinde geri almalısınız.

- 8. Buraya parmağınızı basılı tutun ve görünen seçeneklerden Pencereyi Kapat a basın.**
 Böylece ekrandaki açık olan pencere kapanacak ve masaüstü görüntülenecektir.




- 9. Masaüstünde görünen ESINAV isimli chrome simgesine sağ tıklayın ve en alttaki Özellikler seçeneğine tekrar tıklayın:**




NOT: Esinav salonundaki ana bilgisayar herhangi bir hata nedeniyle açılmayacak olursa bu dökümandaki adımları uygulamanız gerekmektedir. Buradaki adımları takip ederek yaptığınız değişiklikleri, ana bilgisayardaki sorun giderildiğinde geri almalısınız.


- 10.** Açılan ekranda **Hedef** bölümündeki **sinav** kelimesi yerine **tmesinav** yazın ve **Tamam** a basın.



- 11.** Ekranı gelen uyarıya **Devam Et** diyerek değişikliği tamamlayın



- 12.** Ayarları yaptınız. Masaüstündeki **ESINAV** isimli chrome simgesine çift tıklayarak Ana Bilgisayar ekranını görüntüleyebilirsiniz.



NOT: Esinav salonundaki ana bilgisayar herhangi bir hata nedeniyle açılmayacak olursa bu dökümandaki adımları uygulamanız gerekmektedir. Buradaki adımları takip ederek yaptığınız değişiklikleri, ana bilgisayardaki sorun giderildiğinde geri almalısınız.