




1. İşlem yapacağımız bilgisayara kolaylık sağlaması için klavyeyi takın. Boşta klavye yoksa görevli masasındaki kullanabilirsiniz.





2. İşlem yapacağınız bilgisayarda sağ alt köşede saatin yanında yer alan İnternet Durum Simgesi'ne sağ tıklayarak **Ağ ve İnternet ayarları ögesini açın** yazısına tıklayın.



3. Durum başlıklı ekranda Ethernet Özelliklerine tıklayın:




NOT: E sınav salonundaki ana bilgisayar herhangi bir hata nedeniyle açılmayacak olursa bu dökümandaki adımları uygulamanız gerekmektedir. Buradaki adımları takip ederek yaptığınız değişiklikleri, ana bilgisayardaki sorun giderildiğinde geri almalısınız.


4. Ağ Profili ekranında *Ip ayarları* bölümünde *Düzenle* butonuna tıklayın:**5. Ip Adresi bilgisindeki son haneyi **.70** olarak değiştirin. Yeni adres: **10.201.219.70** olmalıdır.**

NOT: Esinav salonundaki ana bilgisayar herhangi bir hata nedeniyle açılmayacak olursa bu dökümandaki adımları uygulamanız gerekmektedir. Buradaki adımları takip ederek yaptığınız değişiklikleri, ana bilgisayardaki sorun giderildiğinde geri almalısınız.

6. Buraya parmağınızı basılı tutun ve görünen seçeneklerden Pencereyi Kapat a basın.
Böylece ekrandaki açık olan pencere kapanacak ve masaüstü görüntülenecektir.




7. Masaüstünde görünen ESINAV isimli chrome simgesine sağ tıklayın ve en alttaki Özellikler seçeneğine tekrar tıklayın:




NOT: Esinav salonundaki ana bilgisayar herhangi bir hata nedeniyle açılmayacak olursa bu dökümandaki adımları uygulamanız gerekmektedir. Buradaki adımları takip ederek yaptığınız değişiklikleri, ana bilgisayardaki sorun giderildiğinde geri almalısınız.


8. Açılan ekranda **Hedef** bölümündeki **sinav** kelimesi yerine **tmesinav** yazın ve **Tamam** a basın.



9. Ekrana gelen uyarıya **Devam Et** diyerek değişikliği tamamlayın



10. Ayarları yaptınız. Masaüstündeki **ESINAV** isimli chrome simgesine çift tıklayarak Ana Bilgisayar ekranını görüntüleyebilirsiniz.



NOT: Esinav salonundaki ana bilgisayar herhangi bir hata nedeniyle açılmayacak olursa bu dökümandaki adımları uygulamanız gerekmektedir. Buradaki adımları takip ederek yaptığınız değişiklikleri, ana bilgisayardaki sorun giderildiğinde geri almalısınız.